

SERI LANJUTAN, BUKU 2

EDIT DI HP BIAR ENAK DITONTON

Panduan Menata Teks di Zona Aman,
Menyeimbangkan Musik, dan Ekspor Video
Jernih

ALUR PRAKTIK

Peta 6 Langkah Edit di HP: Bagian 1

Sentuhan edit di HP bikin klipmu rapi dan **nyaman ditonton**.

1

Hindari Editan Rusak

Cegah filter tebal dan video buram.



2

Tata Layar Tegak

Wajah di tengah dan aman dari tombol medsos.



3

Rapikan Subtitle

Perbaiki salah ketik dan potong pendek per baris.

ALUR PRAKTIK

Peta 6 Langkah Edit di HP: Bagian 2

Tiga langkah terakhir agar klip rapi dan sesuai aturan campaign.

1

Seimbangkan Musik

Kecilkan lagu agar obrolan terdengar sangat jelas.



2

Bersihkan Bising

Redam desis dan pisahkan musik bawaan video.



3

Ekspor Tajam

Beri teks ajakan akhir lalu simpan 1080p.



SIAPKAN HP

Buka video hasil KlipAja di CapCut, lalu ikuti panduan detailnya di halaman-halaman berikut.

BAGI TUGAS

Kapan Cukup KlipAja, Kapan Perlu CapCut?

KlipAja menyiapkan bahan inti secara otomatis, sedangkan CapCut memberi **sentuhan tambahan manual**.



Cukup di KlipAja

Potong momen dan pasang subtitle

Pilih gaya

Judul Hook di layar

Tata layar tegak ikuti wajah



Tambahan di CapCut

Tambah teks ajakan di akhir

Atur naik turun volume musik

Pasang transisi halus antar klip



HATI-HATI

Edit rapi bikin penonton nyaman dan memenuhi brief (aturan tugas campaign), bukan mengubah video orang jadi orisinal.

KAMUS CLIPPER 1

Istilah Layar dan Tampilan Klip

Kenali kata yang sering muncul di layar HP supaya **tidak salah pencet**.

Rasio 9:16

Ukuran video tegak layar penuh di HP.

Zona Aman

Bagian tengah layar yang bebas dari tombol medsos.

Hook

3 detik pertama yang bikin orang berhenti scroll, yaitu berhenti menggeser layar.

Subtitle

Teks bacaan di layar yang mengikuti ucapan pembicara.

Resolusi 1080p

Ukuran ketajaman gambar Full HD agar klip jernih.

KAMUS CLIPPER 2

Istilah Suara dan Simpan Video

Lima istilah ini sering kamu temui saat mengatur suara dan **menyimpan klip**.

Keyframe

Titik penanda untuk mengatur perubahan volume atau gerak otomatis.

Fade Out

Suara musik yang mengecil pelan di akhir video.

Isolasi Vokal

Fitur pemisah suara orang dari musik bawaan video.

Brief

Aturan tugas dari pemilik campaign yang wajib diikuti.

Bitrate

Setelan kepadatan gambar saat simpan video agar tidak pecah.

ISI BUKU

Isi buku ini

- 1** Kesalahan Editan yang Bikin Penonton Risih dan Pergi 8
- 2** Menata Layar Tegak 9:16 dan Zona Aman Teks 20
- 3** Merapikan Gaya Subtitle dan Ejaan Tanpa Salah Ketik 34
- 4** Mengatur Volume Musik agar Suara Pembicara Jelas 47
- 5** Membersihkan Suara Bising dan Membuang Musik Bawaan 58
- 6** Transisi Halus, Ajakan Akhir, dan Setelan Ekspor Tajam 69

BAB 1

KESALAHAN EDITAN YANG BIKIN PENONTON RISIH DAN PERGI

Kenali kesalahan edit yang bikin penonton langsung menggeser layarmu.



SETELAH BAB INI KAMU BISA

- Cegah video buram dan pecah
- Rapikan teks yang saling menumpuk
- Bersihkan logo aplikasi yang tertinggal

KUALITAS GAMBAR

Kenapa Video Buram Langsung Dilewati Orang?

Penonton langsung menggeser layar kalau **tiga detik pertama** videomu terlihat buram.

✗ Salah

Bahan video buram
360p atau 480p
Pakai video kiriman
dari WhatsApp

✓ Benar

Link YouTube jernih
minimal 720p
Wajah pembicara
tampak tajam

⚠ HATI-HATI

Di KlipAja, setelah **Kualitas Render** bawaan adalah 720p. Pilihan 1080p menambah 1 kredit, tapi ketajaman tetap ikut video aslinya.

KERAPIAN TEKS

Jangan Menumpuk Judul Baru di Atas Teks Bawaan

Dua tulisan yang saling menimpa bikin layar penuh dan **mata penonton sakit**.

1

Cek tulisan bawaan video

Periksa apakah rekaman asli sudah punya teks di layar.

2

Tutup pakai kotak warna judul

Di CapCut, beri latar kotak warna pada teks judul barumu.

3

Jaga logo pemilik video

Pastikan kotak teksmu tidak menutupi nama channel asli.




HATI-HATI

Jangan pernah menutup, memburamkan, atau menghapus watermark (tanda atau logo) milik pemilik video atau brand.

TEKS BERTABRAKAN

Subtitle Otomatis Menabrak Judul Hook di Awal

Hook itu kalimat pancingan di awal video. Jangan sampai menabrak subtitle, yaitu teks ucapan pembicara.



- 1 Tab **Judul** untuk atur letak judul hook
- 2 Tab **Subtitle** untuk atur posisi teks bicara

**TIPS**

Saat membuat klip, pilih posisi **Judul Hook** Adaptif supaya otomatis menghindari wajah.

WARNA WAJAH

Wajah Jadi Belang Karena Filter Berlebihan

Filter penajam atau HDR yang terlalu tebal membuat **kulit wajah tampak gosong** seperti plastik.

✗ Salah

Filter penajam
dipasang penuh
Wajah merah
menyala dan palsu

✓ Benar

Kekuatan filter
diturunkan rendah
Warna kulit tetap
tampak alami

1 Buka setelan efek di CapCut

Ketuk efek penajam atau HDR yang kamu pasang.

2 Geser angkanya ke rendah

Pasang tipis saja supaya wajah pembicara tetap wajar.

SUASANA VIDEO

Efek Sudut Gelap Tidak Cocok untuk Semua Topik

Efek bayangan hitam di pinggir layar membuat **video ceria tampak suram dan kotor.**



Boleh Sudut Gelap

Cerita misteri atau kisah sedih

Obrolan hukum yang serius



Wajib Cerah Bersih

Video produk perawatan kulit

Obrolan komedi dan anak muda



TIPS

Untuk klip produk campaign (program berbayar per views), pakai warna cerah supaya barangnya terlihat segar.

SAMBUNGAN KALIMAT

Transisi Heboh yang Justru Bikin Pusing

Efek guncang dan kilat cahaya di setiap potongan kalimat bikin penonton cepat lelah.

**HATI-HATI**

Penonton lebih betah menonton obrolan yang mengalir tenang tanpa layar berkedip-kedip.

1**Potong pas di jeda kalimat**

Biarkan perpindahan gambar mengikuti jeda bicara alami.

2**Buang efek kilat dan guncang**

Pakai sambungan polos tanpa efek gerak yang berlebihan.

3**Rapatkan letak efek badan**

Kalau pakai efek garis badan di CapCut, paskan di tubuh orangnya.

LOGO APLIKASI

Hapus Akhiran CapCut dan Watermark KlipAja

Klip dengan logo aplikasi lain **tidak masuk FYP** TikTok dan bisa ditolak program campaign.

1

Matikan akhiran CapCut

Buka pengaturan CapCut, lalu matikan opsi akhiran bawaan.

2

Bebaskan watermark KlipAja

Beli paket Lite Rp19.000 (10 kredit, bisa jadi 30 klip). Klip baru otomatis bersih.

3

Bersihkan klip lama

Klik **Hapus watermark** di menu **Klip Saya** sebelum 3 hari.



HATI-HATI

Jangan potong paksa video demi buang logo. Gambar jadi rusak dan klip ditolak.

PRIORITAS KERJA

Jangan Habis Waktu Buat Hiasan tapi Lupa Isi

Percuma mengedit hiasan huruf berjam-jam kalau **kalimat pembicaranya terpotong** di tengah jalan.

- ☒ Topik obrolan menarik sejak awal
- ☒ Kalimat pembicara utuh sampai selesai
- ☒ Teks subtitle jelas dan kontras
- ☒ Suara pembicara tidak tertutup musik

**TIPS**

Bereskan empat hal wajib ini dulu. Klip sederhana yang ceritanya utuh jauh lebih disukai penonton.

KENALI PENONTON

Sesuaikan Gaya Potongan dengan Umur Penonton

Jangan pasang musik jedag-jedug kencang pada **video ceramah untuk orang tua**.

Penonton**Dewasa (30–50+)**

Potongan tenang dan tidak buru-buru

Ukuran huruf subtitle agak besar

Musik latar lembut atau tanpa musik

**Penonton Muda**

Irama potongan lebih cepat

Gaya teks lebih hidup dan berwarna

Langsung masuk ke bagian seru

**INGAT**

Cek dulu brief, yaitu aturan di halaman campaign, untuk melihat siapa sasaran penonton videomu.

TANYA MEMBER

Klip dari KlipAja Wajib Diedit Lagi?

PERTANYAAN DARI GRUP

Member

Klip dari KlipAja wajib diedit lagi di CapCut?

Jawaban

Boleh langsung posting kalau rapi.
Edit lagi kalau aturan campaign minta teks tambahan.

Tujuan Klip	Langkah
Posting biasa	Cukup rapikan di KlipAja
Ikut campaign	Cek aturan tiap campaign
Monetisasi	Tambah suaramu sendiri

Edit klip bikin enak ditonton. Izin paling aman lewat campaign resmi.

LATIHAN PRAKTIK

Cek 5 Menit: Periksa Klipmu Sekarang

Buka galeri HP-mu sekarang dan periksa **satu klip** sebelum kamu upload.

- ☒ Gambar tajam minimal 720p, bukan kiriman chat
- ☒ Judul hook tidak menabrak subtitle di awal
- ☒ Logo pemilik video tidak tertutup teks baru
- ☒ Wajah pembicara wajar tanpa filter berlebihan
- ☒ Tidak ada akhiran CapCut atau logo aplikasi lain

**YANG KAMU LAKUKAN SEKARANG**

Putar klipmu dari detik awal sampai habis. Kalau judul dan subtitle masih bertumpuk, buka **Edit** di KlipAja lalu rapikan sekarang.

BAB 2

MENATA LAYAR TEGAK 9:16 DAN ZONA AMAN TEKS

Cara mengatur layar tegak 9:16 dan menata teks agar nyaman dibaca penonton.




SETELAH BAB INI KAMU BISA

- Mengetahui 6 mode layar di KlipAja
- Menaruh wajah pembicara pas di tengah
- Menjaga teks bebas dari tombol medsos

MODE LAYOUT KLIPAJA

Pilih Mode Layout Sesuai Jenis Video

KlipAja otomatis mengubah video mendatar jadi video tegak 9:16 untuk feed HP.



- 1 Auto**: AI memilih tata letak terbaik tiap klip
- 2 Fit Penuh + Blur**: video asli utuh dengan latar blur
- 3 Crop 1:1 + Blur**: fokus tengah dengan latar blur


**TIPS**

Gunakan **Auto** kalau kamu ragu. AI KlipAja otomatis memilih posisi paling pas.

MODE LAYOUT KLIPAJA

Tiga Pilihan Layout Khusus Lainnya

Pakai layout khusus ini untuk video obrolan podcast atau rekaman game.



- 1 **Split**: obrolan dua orang atas bawah
- 2 **Gameplay**: layar game dan wajah pemain
- 3 **Face**: kamera mengikuti gerak wajah


**TIPS**

Gunakan **Split** agar ekspresi kedua pembicara podcast tetap terlihat.

EDIT TANPA KREDIT

Mengganti Layout Klip yang Sudah Jadi di Editor

Wajah pembicara terpotong? Ganti tata letaknya di editor tanpa memotong kredit lagi.



- 1 **Atur** di Ubah Momen: geser awal atau akhir, gratis 1 kali
- 2 Tab **Video** untuk mengganti layout klip

**INGAT**

Editor terbuka 3 hari dengan jatah 3 kali simpan. Kalau diedit lagi di CapCut, pilih rasio 9:16.

KETAJAMAN GAMBAR

Kapan Video Mendatar Boleh Diperbesar Penuh?

Penonton suka video layar penuh, tapi cek dulu ketajaman video aslinya sebelum diperbesar.



Boleh Diperbesar

Video asli tajam
1080p

Wajah tetap bersih
saat diperbesar

Aman memakai
mode **Face**



Jangan Dipaksa

Video asli buram
360p atau 480p

Wajah pecah dan
berbintik parah

Lebih rapi pakai

Fit Penuh + Blur



HATI-HATI

Pilihan **1080p** di KlipAja menambah 1 kredit per video, dan ketajamannya tetap ikut video sumber.

LATAR BELAKANG

Menutup Ruang Hitam dengan Latar Buram

Jangan biarkan atas dan bawah layar hitam polos. Isi dengan latar buram supaya rapi.



Otomatis KlipAja

Pilih **Fit Penuh + Blur** agar latar buram terpasang langsung.



Manual CapCut

Buka menu **Kanvas**, lalu pilih efek **Kabur** sedang.



TIPS

Gunakan cara ini jika video aslinya pecah saat wajah diperbesar penuh.

OBROLAN BERDUA

Mengambil Wajah Satu Pembicara dari Obrolan Berdua

Dua orang berdampingan di video lebar akan tampak sangat kecil di layar HP.

- 1** Pakai **Split** atau **Face** di KlipAja
Split menyusun dua wajah atas bawah,
Face menyorot pembicara.
- 2** Pangkas manual di CapCut bila perlu
Ketuk menu **Edit** lalu pilih alat **Pangkas** atau **Crop**.
- 3** Ambil area wajah dan dada saja
Buang meja kosong dan orang yang sedang diam.

✗ Salah

Dua orang berjejer kecil jauh

Dahi atau dagu ikut terpotong

✓ Benar

Wajah pembicara tampak dekat

Ekspresi bicara terlihat jelas

POSISI PEMBICARA

Menggeser Posisi Video agar Pembicara Pas di Tengah

Kalau pembicara duduk terlalu di pinggir, geser videonya ke samping saat memoles di CapCut.

1 Ketuk potongan video di jalur bawah

Jalur kerja di bawah layar ini biasa disebut timeline.

2 Buka menu Dasar lalu pilih Posisi

Di beberapa versi CapCut menunya bernama Transformasi.

3 Geser video ke kiri atau kanan

Berhenti tepat saat hidung pembicara berada di tengah layar.



HATI-HATI

Jangan geser terlalu jauh sampai pinggiran hitam di tepi video ikut terlihat.

WAJAH BANYAK GERAK

Menjaga Wajah yang Banyak Bergerak Tetap di Tengah

Wajah yang sering bergeser di CapCut bisa dijaga memakai **titik bantu**.

- 1 Buat teks tanda titik**
Taruh di tengah layar sepanjang video.
- 2 Ketuk ikon belah ketupat**
Tombol ini mengunci posisi video.
- 3 Geser video saat wajah menjauh**
Kembalikan posisi hidung ke titik bantu.
- 4 Hapus titik sebelum disimpan**
Supaya tidak ikut muncul di video.

**HATI-HATI**

Jangan geser terlalu sering agar gambar tidak bikin pusing.

ZONA AMAN LAYAR

Zona Aman: Hindari Tombol dan Keterangan Akun

Pinggir layar HP penuh tombol aplikasi yang bisa menutupi tulisan klipmu.



Sisi Kanan

Tertutup tombol suka, komentar, dan bagikan.



Bagian Bawah

Tertutup nama akun, caption, dan judul audio.



Area Tengah

Tempat paling aman untuk subtitle dan judul klip.



TIPS

Di beberapa versi CapCut ada garis bantu yang biasanya bernama **Zona Aman** untuk mengecek batas layar.

POSISI JUDUL HOOK

Judul Hook Tanpa Menutupi Wajah Pembicara

Hook itu 3 detik pertama yang bikin orang berhenti scroll. Jangan sampai judul menutupi wajah.



- 1 Tanpa** jika tidak memakai judul atas
- 2 Kartu** posisinya bisa diatur setelah dipilih
- 3 Sinema** tulisan tegas tanpa kotak latar

**TIPS**

Setelah memilih **Kartu**, pilih posisi **Adaptif** agar judul otomatis bergeser menghindari wajah.

WARNA & DURASI JUDUL

Huruf Judul Harus Kontras, Muncul 3 Sampai 5 Detik

Judul di layar harus terbaca sekali lirik, lalu hilang saat pembicara masuk ke cerita inti.

 Salah

Huruf tipis sewarna baju pembicara
Menutupi wajah sepanjang video
Menutupi mulut dan mata

 Benar

Huruf tebal hitam di kotak putih/kuning
Muncul 3 sampai 5 detik awal saja
Ditaruh di atas kepala atau dada

 TIPS

Kalau membuat judul tambahan di CapCut, pendekkan pita teksnya cukup sepanjang kalimat pembuka.

URUTAN LAPISAN

Urutan Lapisan Timeline agar Teks Tidak Tertimbun

Jalur edit bekerja seperti tumpukan kertas. Lapisan paling atas selalu menutupi lapisan di bawahnya.

1

Lapisan 1: Paling Bawah

Video utama pembicara.



2

Lapisan 2: Tengah

Gambar tambahan dari menu **Overlay** (tumpukan gambar).



3

Lapisan 3: Paling Atas

Teks judul dan subtitle percakapan.

**HATI-HATI**

Memotong, memperbesar, atau menumpuk gambar bikin klip rapi, tapi tidak otomatis membuatnya dianggap orisinal oleh aplikasi.

TANYA & LATIHAN

Tanya Member dan Latihan Zona Aman

PERTANYAAN DARI GRUP

Member

Dagu pembicara kepotong pas jadi 9:16. Perbaikinya kena kredit lagi?

Jawaban

Gratis. Tekan **Edit**, buka tab **Video**, lalu pilih **Face**, **Split**, atau **Fit Penuh + Blur**.

- ☒ Layar sudah tegak 9:16
- ☒ Wajah pas di tengah dan utuh
- ☒ Subtitle di dada, aman dari tombol samping



YANG KAMU LAKUKAN SEKARANG

Buka klipmu di HP. Pastikan teks tidak tertutup nama akun atau tombol suka.

BAB 3

MERAPIKAN GAYA SUBTITLE DAN EJAAN TANPA SALAH KETIK

Banyak orang menonton klip di HP sambil mematikan suara sama sekali.




SETELAH BAB INI KAMU BISA

- Pilih gaya subtitle KlipAja yang kontras
- Koreksi kata salah eja di editor
- Atur posisi teks tepat di bawah dagu

GAYA TULISAN

Memilih 1 dari 12 Gaya Subtitle di KlipAja

Pilih gaya huruf tebal dan kontras agar mudah dibaca.



- 1 Default** ada efek karaoke kata
- 2 Pill** pakai kotak latar warna
- 3 Kinetik** huruf tebal dan tegas

**INGAT**

Viral Pop terbuka setelah top up pertama. Gaya lainnya langsung gratis.

KOREKSI EJAAN

Mengecek Salah Ketik Nama Orang dan Istilah

Teks otomatis kadang salah mendengar nama orang, istilah asing, atau bahasa daerah. Salah ketik membuat penonton kurang percaya pada klipmu.

 Salah

Langsung unduh
tanpa cek teks

Nama pembicara
dibiarkan keliru

Kata kasar lolos di
layar

 Benar

Putar video sambil
baca teks

Ejaan nama tokoh
dibetulkan

Kata kurang sopan
disensor


 TIPS

Tenang, salah ketik tidak bikin akun diblokir. Kita rapikan supaya penonton nyaman menyimak sampai habis.

EDITOR TEKS

Membuka Menu Koreksi Kata di KlipAja

Kamu bisa membetulkan kata yang salah langsung di KlipAja tanpa potong kredit.



- 1 Pilih tab **Subtitle** di bawah video
- 2 Garis biru tanda kata sedang diputar
- 3 Ketuk kotak kata yang salah ketik

**TIPS**

Buka **Klip Saya**, tekan **Edit** pada klipmu, lalu ketuk tab **Subtitle**.

EDITOR TEKS

3 Langkah Membetulkan Kata yang Keliru

1 Buka **Klip Saya** lalu tekan **Edit**
Pilih klip video yang ingin kamu periksa tulisannya.

2 Pilih tab **Subtitle** lalu putar video
Simak suara pembicara sambil melihat kotak kata di bawah.

3 Ketuk kotak kata yang salah eja
Kolom ketik akan muncul di bagian bawah layar.

 **INGAT**
Ada tombol **Sensor** dan **Nonaktifkan** di atas kolom ketik kalau kamu ingin menyembunyikan kata kasar.

EDITOR KLIP

Hemat Jatah Simpan: 3 Kali dalam 3 Hari



- 1** Pilih kata yang salah eja
- 2** Ketik ejaan yang benar di kolom ini
- 3** Tekan **Simpan Versi Edit** paling akhir

**HATI-HATI**

Perbaiki semua kata dulu baru simpan. Kalau jatah habis, kamu harus buat klip ulang.

KERAPIAN BARIS

Membagi Kalimat Panjang Jadi Baris Pendek

Layar HP itu sempit. Kalimat panjang tiga baris membuat layar penuh dan melelahkan mata.



Kalimat Numpuk

Tiga baris teks
muncul sekaligus
Menutupi badan
pembicara
Penonton malas
membaca



Baris Pendek

Dua sampai empat
kata saja
Berganti mengikuti
irama bicara
Mata penonton
nyaman menyimak




TIPS

Di KlipAja, pilih gaya **Default** (karaoke per kata) supaya kata muncul bergantian secara ringkas.

POSISI TEKS

Menaruh Posisi Subtitle Tepat di Bawah Dagu

Posisi teks paling aman berada di area dada, tepat di bawah dagu pembicara.



- 1 Teks berada di dada, di bawah dagu
- 2 Atur posisi lewat tab **Subtitle**

**TIPS**

Jangan taruh teks di mulut pembicara atau di seperempat bawah layar yang tertutup tombol TikTok.

UKURAN HURUF

Mengatur Ukuran Huruf Kecil atau Besar

Teks subtitle bertugas membantu penonton, bukan menutupi seluruh badan orang di dalam video.



Huruf Raksasa

Wajah pembicara ikut tertutup

Layar video terasa sesak



Ukuran Pas

Terbaca jelas di layar HP

Ekspresi wajah tetap terlihat utuh



TIPS

Di menu **Gaya Subtitle** KlipAja, ketuk **Atur tampilan** di bawah untuk memilih ukuran **Kecil** atau **Besar**, serta warna untuk gaya **Pill**, **Kinetik**, dan **Kertas**.

SENTUHAN CAPCUT

Memberi Garis Tepi Gelap dan Kotak Latar

Untuk teks tambahan yang kamu ketik di CapCut, atau kalau kamu memilih

Tanpa Subtitle di KlipAja, beri garis tepi gelap agar tidak hilang di baju putih.

1 Ketuk teks yang kamu buat di CapCut

Buka menu **Gaya** pada bar pengaturan di bawah.

2 Pilih menu garis tepi atau Coretan

Pilih warna hitam dan atur ketebalan tipis saja.

3 Tambahkan Latar belakang bila video ramai

Pilih kotak hitam agak tembus pandang dengan sudut melengkung.

✗ Salah

Garis tepi terlalu tebal dan kaku

✓ Benar

Garis tepi tipis dan huruf tegas

SPASI & GRADASI

Merapikan Jarak Baris dan Trik Gradasi Bawah

Jika bagian bawah video sangat silau, tulisan putih sering tenggelam. Rapatkan baris teks dan beri bayangan gelap lembut di bawah layar.

1

Buka menu Spasi teks di CapCut

Geser jarak baris ke kiri sedikit agar dua baris merapat.

2

Buka menu Overlay (lapisan gambar tambahan)

Tambahkan gambar gradasi hitam lembut ke atas video utama.

3

Taruh di sepertiga bawah layar

Tipiskan kepekatannya, lalu letakkan teks di atas area itu.



TIPS

Gambar gradasi hitam transparan membuat teks putih langsung terbaca tanpa menutupi wajah pembicara.

KERJA CEPAT

Menyimpan Gaya Teks Jadi Preset Siap Pakai

Jangan atur huruf dan warna dari nol setiap mengedit. Simpan setelan teks favoritmu jadi **Preset** agar siap pakai.

1 Atur satu teks di CapCut

Pilih jenis huruf, warna, dan garis tepi yang pas.

2 Pilih menu Preset teks

Tekan simpan sebagai preset baru.

3 Gunakan di klip berikutnya

Cukup sekali ketuk tanpa menyetel ulang dari awal.



INGAT

Teks rapi bikin penonton nyaman, tetapi tidak otomatis membuat klip menjadi karya orisinal.

LATIHAN BAB INI

Cek Subtitle Rapi dan Tugas Koreksi Kata

- ☒ Huruf tebal dan warna kontras dengan video
- ☒ Ejaan nama orang dan istilah sudah betul
- ☒ Posisi teks di dada, tepat di bawah dagu
- ☒ Tulisan aman dari tombol aplikasi medsos
- ☒ Semua perbaikan kata disimpan sekaligus

**YANG KAMU LAKUKAN SEKARANG**

Buka satu klip di **Klip Saya**, tekan **Edit**, masuk ke tab **Subtitle**, lalu betulkan satu kata yang salah sebelum menekan **Unduh**.

BAB 4

MENGATUR VOLUME MUSIK AGAR SUARA PEMBICARA JELAS

Musik latar hanyalah bumbu pengiring agar telinga penonton nyaman menyimak obrolan.



SETELAH BAB INI KAMU BISA

- Patokan angka volume suara dan musik
- Cara mengecilkan musik halus di CapCut
- Tes dengar sebelum klip diupload

FOKUS SUARA

Jangan Biarkan Musik Menutupi Ucapan Orang

Orang menonton klip obrolan untuk mendengar isi ceritanya. Kalau musik terlalu kencang, telinga cepat capek lalu penonton langsung geser pergi.

 Salah

Musik sama kencang dengan suara
Ketukan drum
menabrak ucapan
Penonton pusing lalu pergi

 Benar

Suara orang terdengar paling jelas
Musik mengalun pelan di belakang
Pesan obrolan tertangkap utuh

 HATI-HATI

Menambah musik hanya membuat klip enak ditonton, **bukan mengubah video orang jadi konten orisinal**.

PANDUAN ANGKA

Patokan Kebiasaan Angka Volume Vokal dan Musik

Banyak pemula menyetel musik sama kerasnya dengan suara orang. Ini patokan angka di CapCut yang biasa dipakai clipper berpengalaman.

Jenis Suara	Saran Angka	Alasan
Suara pembicara	Tetap di 100	Ucapan terdengar utuh
Musik biasa	10 sampai 20	Temani obrolan santai
Musik drum tebal	4 sampai 10	Agar tidak bising

**TIPS**

Angka ini **kebiasaan praktis clipper**, bukan aturan wajib aplikasi. Suara pembicara biarkan tetap penuh.

EMOSI LAGU

Memilih Nada Musik yang Cocok dengan Suasana Obrolan

Musik latar bertugas menguatkan rasa cerita. Jangan sampai irama lagu berlawanan dengan emosi pembicara.

**Kurang Pas**

Cerita sedih pakai lagu pesta

Obrolan santai pakai lagu murung

**Lebih Pas**

Kisah haru pakai piano pelan

Cerita lucu pakai nada riang

- Dengarkan dulu topik dan nada bicara di klipmu
- Pilih musik instrumen yang emosinya senada
- Sebaiknya hindari lagu yang ramai suara orang bernyanyi

SUMBER MUSIK

Sumber Musik yang Aman dan Aturan Ekstrak Audio

Pakai musik dari tempat resmi supaya klipmu **lebih kecil risikonya** dibisukan atau kena klaim hak cipta.



Bawaan KlipAja

Nyalakan **Musik & efek suara** di **Atur klip ini**, gratis.



Pustaka Aplikasi

Pilih lagu bawaan di CapCut atau aplikasi sosmed.



Merek & Musik

Pasang musik latar di **Merek & Musik** setelah pernah top up.



HATI-HATI

Jangan ambil musik dari video orang lain di galeri HP. Fitur **Ekstrak** di CapCut hanya untuk memisahkan suara dari klip yang sedang kamu edit.

TEKNIK CAPCUT

Kecilkan Musik Halus Pakai Dua Titik Keyframe

Tanda belah ketupat di CapCut bernama **keyframe**, yaitu **titik pengatur suara** agar musik mengecil pelan.

1

Ketuk batang musik di linimasa

Ketuk musiknya supaya lambang belah ketupat muncul.

2

Pasang titik pertama sebelum bicara

Ketuk lambang belah ketupat. Volume musik tetap 100.

3

Geser sedikit lalu turunkan volume

Saat mulai bicara, buka menu **Volume**, turunkan ke 15.



TIPS

Musik otomatis mengecil mulus dari titik pertama ke titik kedua.

NAIK TURUN SUARA

Mengatur Naik Turun Musik dari Awal Sampai Akhir

Penonton mudah bosan kalau musik datar terus. Pasang musik tegas di **hook**, yaitu 3 detik pertama pemancing perhatian.

1 Detik 1–3 (Hook)

Musik agak tegas agar orang berhenti scroll.

2 Isi Klip

Kecilkan volume ke 10 sampai 20 agar ucapan jelas.

3 Detik Penutup

Naikkan sedikit tanda bahwa obrolan sudah selesai.

TIPS

Gunakan dua titik penanda di CapCut agar suara turun naik dengan mulus, bukan mendadak.

HALUSKAN UJUNG LAGU

Cara Pasang Efek Pudar di CapCut

1 Ketuk trek audio musik

Pilih garis musik di bagian bawah layar proyek.

2 Buka menu **Pudar**

Geser menu bawah dan ketuk **Pudar** atau **Fade**.

3 Atur pudar masuk 1 detik

Lagu masuk perlahan agar suara orang terdengar jelas.

4 Atur pudar keluar 2 detik

Musik **mengecil pelan sampai hening** di ujung klip.



TIPS

Jangan atur pudar terlalu panjang agar musik tidak hilang di tengah klip.

RAPIKAN GARIS WAKTU

Menyambung Lagu Pendek dan Memotong Sisa Musik

Kadang lagu pengiring habis duluan sebelum videonya selesai. Jangan biarkan separuh klipmu mendadak hening.

1 Salin batang musik yang kurang panjang

Ketuk musiknya, lalu pilih menu **Salin** atau **Duplikat**.

2 Tempelkan di ujung lagu pertama

Geser hasil salinan sampai rapat tanpa jeda kosong.

3 Pasang garis putih di akhir video

Ketuk batang musik, tekan **Bagi**, lalu hapus sisanya.



HATI-HATI

Sisa musik yang lewat dari batas akhir video bisa membuat **layar hitam panjang** yang masih bersuara.

CEK SEBELUM UPLOAD

Uji Dengar Dua Kali: Headset dan Speaker HP

Suara yang terdengar pas di headset belum tentu jelas saat diputar langsung dari **speaker HP penonton**.

1

Dengarkan dulu pakai headset

Simak apakah ucapan bersih dari dengung atau desis musik.

2

Cabut headset lalu putar di speaker HP

Pakai volume sedang seperti cara orang biasa menonton.



Setiap kata pembicara terdengar jelas tanpa harus menebak



Musik latar terasa lembut dan tidak balapan dengan suara



Tidak ada bunyi kaget di awal atau layar hitam di akhir

PRAKTIK LANGSUNG

Latihan 3 Menit: Kecilkan Musik di Klipmu

- ☒ Buka klipmu di CapCut, biarkan volume video di 100
- ☒ Tambahkan musik latar, lalu turunkan volumenya ke 10 sampai 20
- ☒ Pasang dua titik keyframe sebelum kata pertama dimulai
- ☒ Pasang efek **Pudar** 1 detik di ujung lagu

**YANG KAMU LAKUKAN SEKARANG**

Putar klipmu lewat speaker HP tanpa headset. Kalau ada suara tertutup musik, turunkan lagi volume lagunya.

BAB 5

MEMBERSIHKAN SUARA BISING DAN MEMBUANG MUSIK BAWAAN

Cara membersihkan rekaman berdengung dan membuang musik bawaan agar ucapan terdengar jelas.



SETELAH BAB INI KAMU BISA

- Cegah dua lagu bertabrakan
- Redam desis angin dan AC
- Amankan klip dari klaim musik

JEBAKAN SUARA

Bahaya Menimpa Lagu Baru di Video Bermusik

Jangan langsung menempel lagu viral kalau video aslinya sudah ada musik latar.

Dua lagu yang berbunyi bareng bikin telinga sakit dan suara orang tenggelam. Penonton bakal langsung menggeser klipmu.

**Salah**

Menumpuk dua lagu berbeda

Mengira musik lama mati sendiri

**Benar**

Cek suara asli pakai earphone

Buang musik lama sebelum ganti

**HATI-HATI**

Lagu baru di aplikasi edit **tidak otomatis** mematikan musik bawaan video sumber.

TRIK HEMAT WAKTU

Pencegahan Terbaik: Pilih Bagian Video Tanpa Musik

Cara paling mudah dan **gratis** adalah memilih bagian obrolan yang sejak awal bersih.

1 Dengarkan video sumber di YouTube

Cari menit obrolan yang tidak ada iringan lagunya.

2 Buka **Atur klip ini** lalu **Fokus Analisis**

Untuk video di atas 15 menit, pilih rentang minimal 10 menit.

3 Arahkan lewat **Instruksi AI**

Tulis menit obrolan yang tenang, misalnya fokus menit 14 sampai 18.

TIPS

Fitur **Instruksi AI** terbuka setelah top up pertamamu di KlipAja.

EDIT DI CAPCUT

Memisahkan Jalur Suara dari Gambar di CapCut

Pisahkan suara ke jalur sendiri supaya mudah diatur tanpa merusak gambar.

1 Ketuk potongan video di baris bawah
Pilih klip hasil unduhan dari KlipAja di CapCut.

2 Geser menu bawah lalu pilih
Ekstrak Audio

Jalur suara berwarna biru akan muncul di bawah gambar.

3 Senyapkan suara jeda napas atau batuk

Cukup turunkan volumenya agar suara tetap pas dengan bibir.



TIPS

Jalur suara yang **terpisah** bikin kamu leluasa mengeraskan suara pembicara.

HAPUS MUSIK BAWAAN

Membuang Musik Bawaan dengan Fitur Isolasi Vokal

Kalau klip terlanjur ada musik, pisahkan suara obrolan dari lagunya.

1

Ketuk klip di aplikasi edit

Pilih bagian yang musik bawaannya mau dibuang.

2

Pilih menu **Isolasi Vokal**

Bisa juga bernama **Isolate Voice**.

3

Pilih **Pertahankan Vokal**

Musik bawaan hilang, suara orang tetap utuh.



HATI-HATI

Jangan pilih buang vokal. Kalau fitur ini terkunci, **pilih bagian video tanpa musik sejak awal**.

SUARA BISING

Meredam Suara Angin dan Dengung AC Ruangan

Suara gemuruh angin jalanan atau dengung kipas membuat klip terdengar murahan.

1

Ketuk jalur suara di baris bawah

Pilih rekaman yang terdengar berdesis atau kresek-kresek.

2

Cari menu **Kurangi Kebisingan**

Geser deretan alat di bawah sampai ketemu menunya.

3

Nyalakan tombol gesernya

Putar ulang untuk memastikan suara pembicara sudah bersih.



Sebelum

Desis kipas menutupi kata

Telinga penonton cepat lelah



Sesudah

Suara orang lebih jelas

Latar belakang tenang

POLES SUARA

Menjernihkan Vokal Pembicara Secukupnya Saja

Suara pembicara yang mendam bisa dipertegas, tapi jangan berlebihan.

1

Ketuk jalur suara pembicara

Pilih menu **Tingkatkan Suara** atau **Enhance Voice**.

2

Geser ke 50 sampai 75 persen

Takaran ini membuat suara lebih tebal dan jelas.

3

Dengarkan ulang hasilnya

Pastikan suara orangnya tetap terdengar wajar dan alami.

**HATI-HATI**

Jangan pasang sampai **100 persen** karena suara akan kaku seperti robot.

NILAI TAMBAH

Rekam Suara Komentar Pakai Teks Layar

Komentar suaramu sendiri yang berisi pendapat atau penjelasan termasuk tambahan yang dihitung platform video.

1 Buka menu rekam suara

Sampaikan pendapat atau konteks darimu, bukan sekadar sapaan.

2 Gunakan teks contekan layar

Pakai fitur teleprompter aplikasi agar bicaramu lancar tanpa terbata-bata.

3 Jernihkan hasil rekaman

Nyalakan fitur peningkatan suara agar vokal HP terdengar bersih.



INGAT

Subtitle atau musik saja belum cukup. **Komentar yang berisi pendapatmu** adalah tambahan yang dihitung, tapi bukan jaminan dibayar.

HAK CIPTA AUDIO

Memeriksa Hak Cipta Musik dan Batas Durasi Shorts

Musik yang kena klaim hak cipta bisa membuat suaramu dibisukan dan klipmu ditolak campaign.

1 Jalankan fitur Pemeriksaan Hak Cipta

Kalau aplikasi editmu punya fitur cek hak cipta musik, pakai sebelum simpan.

2 Ganti lagu kalau muncul peringatan

Pilih musik lain yang aman sebelum videonya kamu simpan ke HP.

3 Pilih **Durasi** 30–60s untuk Shorts

Atur di KlipAja kalau klip dari video orang mau diupload ke YouTube Shorts.



HATI-HATI

YouTube Shorts **di atas 1 menit** yang kena klaim hak cipta diblokir di semua negara.

TANYA MEMBER

Kenapa Suara Klip Dibisukan di Shorts?

PERTANYAAN DARI GRUP

Member

Kenapa klip saya suaranya dibisukan dan di Shorts malah diblokir?

Jawaban

Biasanya ada bagian yang kena klaim hak cipta, sering musiknya. **Buang musik bawaan** video dan pilih durasi 30–60 detik.



TIPS

Shorts lebih dari 1 menit akan langsung bermasalah jika musiknya terkena klaim hak cipta.

PERIKSA AUDIO

Daftar Cek Kebersihan Suara Klip

- ☒ Tidak ada dua lagu berbunyi bersamaan
- ☒ Desis angin dan dengung AC sudah diredam
- ☒ Penjernih suara di kisaran 50 sampai 75 persen
- ☒ Musik latar tidak menutupi suara orang bicara

**YANG KAMU LAKUKAN SEKARANG**

Dengarkan klip hasil akhir memakai earphone dari awal sampai habis sebelum kamu **posting**.

BAB 6

TRANSISI HALUS, AJAKAN AKHIR, DAN SETELAN EKSPOR TAJAM

Rapikan sambungan gambar, pasang ajakan akhir, dan simpan video jernih di HP.



SETELAH BAB INI KAMU BISA

- Transisi halus tanpa bikin penonton pusing
- Teks ajakan akhir sesuai brief campaign
- Setelan simpan tajam 1080p dan 30 fps

TRANSISI GAMBAR

Memilih Transisi Visual yang Singkat dan Halus

Transisi berguna merapikan sambungan antar-potongan klip agar mata penonton tidak kaget. Gunakan efek yang tenang supaya cerita tetap nyaman diikuti.

1 Buka proyek di CapCut

Ketuk kotak putih kecil di antara dua potongan klip.

2 Pilih efek sederhana

Pakai **kilatan cahaya tipis** atau pudar hitam yang tenang.

3 Pasang durasi singkat

Geser durasi ke angka 0,3 sampai 1 detik saja.

✗ Salah

Efek berputar tiga dimensi heboh
Durasi panjang memotong obrolan

✓ Benar

Kilatan tipis atau pudar hitam
Durasi singkat 0,3 sampai 1 detik

EFEK SUARA

Pasang Efek Suara di Titik Transisi

Pasang efek suara pendek di sambungan klip agar pergantian adegan terasa lebih hidup.

1

Posisikan garis waktu

Taruh pas di sambungan dua klip.

2

Buka menu Audio

Pilih menu biasanya bernama **Efek Suara** di CapCut.

3

Pilih bunyi singkat

Gunakan suara desing pelan atau klik kamera.

4

Kecilkan volume efek

Atur suaranya selalu di bawah vokal pembicara.

**TIPS**

Efek suara ini hanya penanda. Jangan sampai **mengagetkan telinga** atau menutupi vokal.

KETUKAN MUSIK

Animasi Pudar Masuk dan Potong Sesuai Ketukan Lagu

Pergantian adegan terlihat sangat rapi jika pas dengan ketukan musik latar. Gambar penutup juga butuh efek muncul perlahan agar tidak kasar.

1 Ketuk lapisan musik

Buka menu biasanya bernama **Irama** lalu nyalakan irama otomatis.

2 Potong di titik kuning

Geser ujung klip tepat berhenti di **titik kuning** ketukan lagu.

3 Pasang pudar masuk

Ketuk klip penutup, buka **Animasi > Masuk**, pilih **Pudar Masuk**.



TIPS

Atur durasi pudar masuk sekitar 0,3 sampai 0,5 detik agar pesan penutup tidak tertutup layar gelap.

BRIEF CAMPAIGN

Menyisipkan Teks Ajakan Akhir Sesuai Brief Campaign

Brief campaign adalah lembar aturan dari pemilik program. Banyak brief mewajibkan teks ajakan akhir, dan ini dipasang manual lewat CapCut.

1 Baca aturan brief

Salin **kalimat ajakan resmi** persis dari halaman aturan campaign.

2 Geser ke ujung video

Ikuti letak dan lama yang diminta brief. Kalau tidak disebut, taruh di detik terakhir klip.

3 Tempel memakai menu Teks

Taruh agak di tengah, jauh dari tombol like dan caption.



HATI-HATI

Jangan ubah kalimat wajib dari brief campaign. Lupa menaruh teks penutup bisa membuat setoran klipmu ditolak pemeriksa campaign.

ANIMASI TEKS

Menata Animasi Masuk dan Keluar pada Teks Penutup

Teks ajakan akhir tidak boleh muncul kaku atau hilang mendadak. Beri gerakan halus agar mudah dibaca penonton segala usia.

1 Ketuk teks penutup

Buka menu biasanya bernama **Animasi** pada bagian bawah layar.

2 Pilih gerak masuk lembut

Di tab **Masuk**, pilih gerak halus berdurasi sekitar 0,3 detik.

3 Pasang pudar keluar

Di tab **Keluar**, pilih **Pudar Keluar** agar tulisan hilang perlahan.

✗ Salah

Huruf bergetar liar tanpa henti
Tulisan hilang mendadak saat video jalan

✓ Benar

Muncul lembut sekitar 0,3 detik
Memudar perlahan di ujung video

EDIT RINGAN

Trik Ekspor Dua Tahap agar HP Tidak Macet

Menumpuk efek dan musik sekaligus bikin HP panas dan aplikasi edit macet.

1**Tahap 1: Klip Inti**

Download klip dari KlipAja atau potong dulu

**2****Buka Proyek Baru**

Masukkan video tadi ke lembar kerja CapCut

**3****Tahap 2: Tambah Efek**

Pasang musik latar, transisi, dan teks penutup

**4****Ekspor Hasil Akhir**

Simpan klip matang yang siap diupload

**TIPS**

Cara ini bikin HP tetap lancar karena tidak menumpuk **banyak lapisan** sekaligus.

SETELAN SIMPAN

Pilih Resolusi 720p atau 1080p?

Resolusi menentukan seberapa tajam dan jernih gambar klip kamu di layar HP.

Resolusi	Keterangan	Kapan Dipakai
720p	Bawaan KlipAja (1 kredit)	Cukup jelas di HP, hemat kuota
1080p	+1 kredit di KlipAja	Standar tajam untuk ekspor CapCut

**TIPS**

Di KlipAja, 1 kredit = 1 video = 3 klip (6 klip setelah total beli 30 kredit).
Ketajaman 1080p **tetap ikut video sumbernya**.

SETELAN SIMPAN

Pilih Frame Rate 30 fps atau 60 fps?

Frame rate atau fps mengatur kehalusan gerakan gambar di dalam video kamu.

Setelan	Keterangan	Kapan Dipakai
30 fps	Gerakan standar	Pas untuk klip obrolan dan podcast
60 fps	Gerakan ekstra mulus	Khusus video aksi yang diperlambat

**TIPS**

Pilihan **30 fps sudah pas** untuk sebagian besar klip agar ukuran file tetap ringan saat kamu upload.

KUALITAS GAMBAR

Pilih Laju Bit Rekomendasi dan Matikan HDR Otomatis

Laju bit adalah kepadatan gambar video saat disimpan. Setelan yang pas menjaga gambar tidak pecah dan wajah pembicara tetap wajar.

1 Buka setelan ekspor

Ketuk angka resolusi di pojok kanan atas layar CapCut.

2 Pilih laju bit standar

Gunakan pilihan **Rekomendasi** atau standar bawaan, dan pastikan formatnya MP4.

3 Matikan penajam otomatis

Matikan fitur penajam visual atau warna terang HDR otomatis jika ada.



HATI-HATI

Efek penajam atau HDR berlebihan membuat kulit wajah terlihat belang dan kaku. Laju bit terlalu rendah membuat video pecah.

UPLOAD BENING

Nyalakan Unggahan Kualitas Tinggi di Medsos

Klip tajam di galeri bisa buram jika aplikasi medsosmu menyalakan mode hemat kuota.

1 Unduh klip KlipAja

Tekan **Unduh** di menu **Klip Saya** sampai video tersimpan.

2 Buka opsi lanjutan

Saat mau posting di TikTok atau Instagram, gulir ke bawah.

3 Aktifkan kualitas tinggi

Nyalakan **setelan unggahan kualitas tinggi** sebelum kamu posting.



INGAT

Belum muncul di galeri? Cek manual di folder Download lewat pengelola file HP.

TANYA MEMBER

Kenapa Hasil Klip Terlihat Buram di HP?

● PERTANYAAN DARI GRUP

Member

Kenapa klip agak buram di HP? Apa karena bawaan KlipAja 720p?

Jawaban

Bawaan 720p sudah tajam untuk HP. Cek video sumber di YouTube. Jika video aslinya 360p, hasil klip tetap buram.



TIPS

Nyalakan opsi **kualitas tinggi** saat upload di medsos agar video tidak pecah.

TANYA MEMBER

Kenapa Video Berubah Jadi Layar Hijau?

PERTANYAAN DARI GRUP

Member

Kenapa video jadi layar hijau saat dikirim ke HP lain?

Jawaban

Salah satu penyebab yang sering ditemui clipper: HDR menyala saat ekspor di CapCut. Coba matikan HDR dan simpan ulang dengan format MP4 standar.



TIPS

Edit transisi dan ekspor membuat klip **enak ditonton**, bukan membuat klip jadi orisinal.

LANGKAH NYATA

Tugas Akhir: Ekspor Satu Klip Jernih Siap Setor

- ✓ Transisi halus 0,3 sampai 1 detik tanpa efek berputar heboh
- ✓ Volume efek suara transisi lebih pelan dari suara pembicara
- ✓ Teks ajakan akhir disalin persis dari brief, letak dan lamanya sesuai brief
- ✓ Setelan simpan memakai MP4 1080p 30 fps tanpa HDR otomatis
- ✓ Setelan unggahan kualitas tinggi di media sosial sudah menyala

**YANG KAMU LAKUKAN SEKARANG**

Buka satu klipmu di CapCut, pasang teks ajakan akhir, lalu simpan dengan setelan **1080p 30 fps** hari ini.

PEMERIKSAAN AKHIR

Lembar Centang 10 Detik Sebelum Upload Klip

Luangkan sepuluh detik memeriksa lima hal ini sebelum klip kamu upload ke medsos.

- ☒ Layar tegak 9:16 dan wajah pas di tengah
- ☒ Teks tidak tertutup tombol aplikasi medsos
- ☒ Ejaan subtitle dan nama orang sudah benar
- ☒ Suara pembicara lebih jelas dari musik latar
- ☒ Teks ajakan akhir sesuai aturan brief campaign

**TIPS**

Cek singkat ini mencegah **video ditolak campaign** atau langsung dilewati penonton.

KAMUS ISTILAH

Istilah Tampilan dan Suara Video

Arti kata teknis agar klip **nyaman ditonton** di layar HP.

Hook

Tiga detik awal menarik perhatian penonton

Layout

Tata letak bingkai video di layar

Face tracking

Kamera otomatis mengikuti posisi wajah

Crop

Potong pinggiran video agar pas

Timeline

Baris waktu urutan klip dan suara

Keyframe

Titik pengatur naik turun volume pelan

KAMUS ISTILAH

Istilah Kualitas dan Aturan Campaign

Fade out

Suara musik mengecil perlahan di akhir klip

Preset

Gaya teks tersimpan untuk dipakai ulang

Resolusi 1080p

Ukuran ketajaman gambar standar layar HP jernih

FPS (30 fps)

Jumlah gambar per detik agar gerak video mulus

Bitrate

Kerapatan data penentu ketajaman saat simpan video

Brief

Aturan wajib dari pemilik program campaign

**TIPS**

Simpan halaman ini di HP sebagai **contekan cepat** saat kamu mengedit.

LANGKAH BERIKUTNYA

Lanjut Belajar dan Cara Hubungi Bantuan

Editkan klipmu sudah rapi. Sekarang saatnya belajar cara menyetor klip ke program campaign.

1

Lanjut ke Buku 3 (Garap Campaign)

Pelajari cara baca aturan brief supaya klipmu tidak gampang ditolak. Semua buku ada di klipaja.id/panduan.

2

Tekan tombol **Lapor** di kartu klip

Pakai jika potongan momen kurang pas, teks salah, atau wajah terpotong.

3

Buka menu **Bantuan** di pojok bawah

Tekan **Buat Tiket** untuk kirim pesan soal akun atau kredit.



INGAT

Pesan laporan di menu **Bantuan** dibalas tim KlipAja dalam **1x24 jam**.